

## How To


Wahrscheinlich das begehrteste „How To“ seit langem und ich bin stolz darauf es als erster raus zu bringen ☺

Als erstes braucht ihr die Treiber und Programme, bitte auswählen ob [32](#) oder [64](#) bit.


So, das Ganze entpackt ihr irgendwo hin z.B. direkt auf den Desktop.

Jetzt gehen wir sicher, dass ihr bereits das Windows Mobile Geräte-Center drauf habt! Dieses sollte sich (zumindest unter Win7) bereits installiert haben, als ihr den BA an den Rechner angeschlossen habt. wenn nicht [hier](#) herunterladen und installieren - ich warte dann solange ☺


So jetzt geht ihr über „**Computer → Eigenschaften → Geräte Manager**“ und wählt dort „**Mobile Geräte**“ aus und „**Microsoft USB Sync**“ (wird angezeigt wenn der BA im Bootloader Modus ist!!!).




Im zweiten Register „**Treiber**“ geht ihr auf Treiber Aktualisieren und wählt dann den 2. Punkt aus, im nächsten Fenster ebenfalls den 2. Punkt.




Dann klickt ihr auf „**Datenträger**“ und sucht euch den Treiber, der in unserem Beispiel auf dem Desktop liegt! Dann auf weiter und er wird installiert. Zum Schluss bekommt ihr die Meldung, dass es erfolgreich war!




So nun zum eigentlichen Teil: startet die Datei „**dseo13b.exe**“ und wählt den ersten Punkt aus und klickt auf „**Next**“.





Ihr bekommt die Meldung, dass es erfolgreich war.



Jetzt klickt den 3. Punkt an und gebt das Verzeichnis der Datei an.



Wenn euer System nicht von meinem abweicht, also „C:\Windows“, dann übernehmt das Verzeichnis aus dem Bild, klickt „OK“ und ihr bekommt erneut eine Meldung, dass alles erfolgreich war!



So, nun das Programm schließen und das nächste öffnen und zwar „**RemoveWatermarkXxx.exe**“ (xx steht für 32 o. 64) einmal „Y“ drücken und danach Neustarten - ganz einfach - das war's!!!!

